

Capítulo 14

Conceitos básicos

A memória principal é um componente fundamental em qualquer sistema de computação. Ela constitui o “espaço de trabalho” do sistema, no qual são mantidos os processos, threads e bibliotecas compartilhadas, além do próprio núcleo do sistema operacional, com seu código e suas estruturas de dados. O hardware de memória pode ser bastante complexo, envolvendo diversas estruturas, como memórias RAM, caches, unidade de gerência, barramentos, etc, o que exige um esforço de gerência significativo por parte do sistema operacional. Neste capítulo serão estudados os conceitos básicos de memória sob a ótica do usuário e do sistema operacional.

14.1 Tipos de memória

Existem diversos tipos de memória em um sistema de computação, cada um com suas próprias características e particularidades, mas todos com um mesmo objetivo: armazenar informação. Observando um sistema computacional típico, pode-se identificar vários locais onde dados são armazenados: os registradores e o cache interno do processador (denominado *cache L1*), o cache externo da placa mãe (*cache L2*) e a memória principal (RAM). Além disso, discos e unidades de armazenamento externas (*pendrives*, CD-ROMs, DVD-ROMs, fitas magnéticas, etc.) também podem ser considerados memória em um sentido mais amplo, pois também têm como função o armazenamento de informação.

Esses componentes de hardware são construídos usando diversas tecnologias e por isso têm características distintas, como a capacidade de armazenamento, a velocidade de operação, o consumo de energia, o custo por byte armazenado e a volatilidade. Essas características permitem definir uma *hierarquia de memória*, geralmente representada na forma de uma pirâmide (Figura 14.1).

Nessa pirâmide, observa-se que memórias mais rápidas, como os registradores da CPU e os caches, são menores (têm menor capacidade de armazenamento), mais caras e consomem mais energia que memórias mais lentas, como a memória principal (RAM) e os discos. Além disso, as memórias mais rápidas são *voláteis*, ou seja, perdem seu conteúdo ao ficarem sem energia, quando o computador é desligado. Memórias que preservam seu conteúdo mesmo quando não tiverem energia, como as unidades *Flash* e os discos rígidos, são denominadas *memórias não-voláteis*.

Outra característica importante das memórias é a rapidez de seu funcionamento, que pode ser traduzida em duas grandezas: o *tempo de acesso* (ou *latência*) e a *taxa de transferência*. O tempo de acesso caracteriza o tempo necessário para iniciar uma




Figura 14.1: Hierarquia de memória.

transferência de dados de/para um determinado meio de armazenamento. Por sua vez, a taxa de transferência indica quantos bytes por segundo podem ser lidos/escritos naquele meio, uma vez iniciada a transferência de dados.

Para ilustrar esses dois conceitos complementares, a Tabela 14.1 traz valores de tempo de acesso e taxa de transferência típicos de alguns meios de armazenamento usuais.

Meio	Tempo de acesso	Taxa de transferência
Cache L2	1 ns	1 GB/s (1 ns por byte)
Memória RAM	60 ns	1 GB/s (1 ns por byte)
Memória <i>flash</i> (NAND)	2 ms	10 MB/s (100 ns por byte)
Disco rígido SATA	5 ms (tempo para o ajuste da cabeça de leitura e a rotação do disco até o setor desejado)	100 MB/s (10 ns por byte)
DVD-ROM	de 100 ms a vários minutos (caso a gaveta do leitor esteja aberta ou o disco não esteja no leitor)	10 MB/s (100 ns por byte)

Tabela 14.1: Tempos de acesso e taxas de transferência típicas [Patterson and Hennessy, 2005].

Este e os próximos capítulos são dedicados aos mecanismos envolvidos na gerência da memória principal do computador, que geralmente é constituída por um grande espaço de memória do tipo RAM (*Random Access Memory*). Os mecanismos de gerência dos caches L1 e L2 geralmente são implementados em hardware e são independentes do sistema operacional. Detalhes sobre seu funcionamento podem ser obtidos em [Patterson and Hennessy, 2005].

14.2 A memória de um processo

Cada processo é implementado pelo sistema operacional como uma “cápsula” de memória isolada dos demais processos, ou seja, uma área de memória exclusiva que só o próprio processo e o núcleo do sistema podem acessar. A área de memória do processo contém as informações necessárias à sua execução: código binário, variáveis, bibliotecas, buffers, etc. Essa área é dividida em seções ou segmentos, que são intervalos de endereços que o processo pode acessar. A lista de seções de memória de cada processo é mantida pelo núcleo, no descritor do mesmo.

As principais seções de memória de um processo são:

TEXT: contém o código binário a ser executado pelo processo, gerado durante a compilação e a ligação com as bibliotecas e armazenado no arquivo executável. Esta seção se situa no início do espaço de endereçamento do processo e tem tamanho fixo, calculado durante a compilação.

DATA: esta seção contém as variáveis estáticas inicializadas, ou seja, variáveis que estão definidas do início ao fim da execução do processo e cujo valor inicial é declarado no código-fonte do programa. Esses valores iniciais são armazenados no arquivo do programa executável, sendo então carregados para esta seção de memória quando o processo inicia. Nesta seção são armazenadas tanto variáveis globais quanto variáveis locais estáticas (por exemplo, declaradas como `static` em C).

BSS: historicamente chamada de *Block Started by Symbol*, esta seção contém as variáveis estáticas não-inicializadas. Esta seção é separada da seção **DATA** porque as variáveis inicializadas precisam ter seu valor inicial armazenado no arquivo executável, o que não é necessário para as variáveis não-inicializadas. Com essa separação de variáveis, o arquivo executável fica menor.

HEAP: esta seção é usada para armazenar variáveis alocadas dinamicamente, usando operadores como `malloc()`, `new()` e similares. O final desta seção é definido por um ponteiro chamado *Program Break*, ou simplesmente *break*, que pode ser ajustado através de chamadas de sistema para aumentar ou diminuir o tamanho da mesma.

STACK: esta seção é usada para manter a pilha de execução do processo, ou seja, a estrutura responsável por gerenciar o fluxo de execução nas chamadas de função e também para armazenar os parâmetros, variáveis locais e o valor de retorno das funções. Geralmente a pilha cresce “para baixo”, ou seja, inicia em endereços maiores e cresce em direção aos endereços menores da memória. O tamanho total desta seção pode ser fixo ou variável, dependendo do sistema operacional.

Em programas com múltiplas *threads*, esta seção contém somente a pilha do programa principal. Como *threads* podem ser criadas e destruídas dinamicamente, a pilha de cada *thread* é mantida em uma seção de memória própria, alocada dinamicamente no *heap* ou em blocos de memória alocados na área livre para esse fim.

Cada uma dessas seções tem um conteúdo específico e por isso devem ser definidas permissões distintas para os acessos às mesmas. Por exemplo, a seção TEXT contém o código binário, que pode ser lido e executado, mas não deve ser modificado. As demais seções normalmente devem permitir acessos somente em leitura e escrita (sem execução), mas alguns programas que executam código interpretado ou com compilação dinâmica (como Java) podem gerar código dinamicamente e com isso necessitar de acessos em execução à pilha ou ao *heap*.

A Figura 14.2 apresenta a organização das seções de memória de um processo. Nela, observa-se que as duas seções de tamanho variável (*stack* e *heap*) estão dispostas em posições opostas e vizinhas à memória livre. Dessa forma, a memória livre disponível ao processo pode ser aproveitada da melhor forma possível, tanto pelo *heap* quanto pelo *stack*, ou por ambos.




Figura 14.2: Organização da memória de um processo.

No sistema Linux, o comando `pmap` (*process map*) permite observar o mapa de memória de um processo, ou seja, a distribuição das seções de memória que o compõem. O exemplo a seguir ilustra o resultado (simplificado) desse comando aplicado a um processo que executa um simples *Hello World* em linguagem C (27505 é o PID, identificador numérico do processo):

```

1 # pmap -x 27505
2
3 27505:  /usr/bin/hello
4 Address      Kbytes      Mode      Mapping
5 0000000000400000    808      r-x--    /usr/bin/hello      (TEXT)
6 00000000006c9000     12      rw---    /usr/bin/hello      (DATA)
7 00000000006cc000      8      rw---    [ anon ]             (BSS)
8 000000000092e000     140      rw---    [ anon ]             (HEAP)
9 00007ffe6a5df000    132      rw---    [ stack ]            (STACK)

```

Na listagem acima, a coluna *Address* indica o endereço inicial da seção de memória, *Kbytes* indica seu tamanho, *Mode* indica suas permissões de acesso e *Mapping* indica o tipo de conteúdo da seção: `/usr/bin/hello` indica que o conteúdo da seção provém diretamente do arquivo indicado, `anon` indica uma seção *anônima* (que não está relacionada a nenhum arquivo em disco) e `stack` indica que a seção contém uma pilha.

14.3 Alocação de variáveis

Um programa em execução armazena suas informações em variáveis, que são basicamente espaços de memória nomeados. Por exemplo, uma declaração “int soma” em linguagem C indica uma área de memória de 4 bytes que pode armazenar um número inteiro e cujo nome é soma. Em linguagens como C e C++, variáveis podem ser alocadas na memória usando três abordagens usuais: a alocação *estática*, a alocação *automática* e a alocação *dinâmica*. Estas formas de alocação serão descritas a seguir.

14.3.1 Alocação estática

Na alocação estática, o espaço necessário para a variável é definido durante a compilação do programa. O espaço correspondente em memória RAM é reservado no início da execução do processo e mantido até o encerramento deste. Variáveis com alocação estática são alocadas na seção de memória DATA, se forem inicializadas no código-fonte, ou na seção BSS, caso contrário.

Na linguagem C, esta forma de alocação é usada para variáveis globais ou variáveis locais estáticas¹, como a variável soma no exemplo a seguir:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int soma = 0 ;
4
5 int main ()
6 {
7     int i ;
8
9     for (i=0; i<1000; i++)
10        soma += i ;
11    printf ("Soma de inteiros até 1000: %d\n", soma) ;
12
13    return (0) ;
14 }
```

14.3.2 Alocação automática

Por default, as variáveis definidas dentro de uma função (variáveis locais e parâmetros) são alocadas de forma automática na pilha de execução do programa (seção STACK). O espaço usado para armazenar essas variáveis é alocado quando a função é invocada e liberado quando a função termina, de forma transparente para o programador. Isso é o que ocorre por exemplo com a variável i no código anterior.

Se uma função for chamada recursivamente, as variáveis locais e parâmetros serão novamente alocados na pilha, em áreas distintas para cada nível de recursão. Isso permite preservar os valores das mesmas em cada um dos níveis. O exemplo a seguir permite observar a existência de múltiplas instâncias de variáveis locais em chamadas recursivas:

¹Na linguagem C, variáveis locais estáticas são aquelas definidas como `static` dentro de uma função, que preservam seu valor entre duas invocações da mesma função.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 long int fatorial (int n)
4 {
5     long int parcial ;
6
7     printf ("inicio: n = %d\n", n) ;
8     if (n < 2)
9         parcial = 1 ;
10    else
11        parcial = n * fatorial (n - 1) ;
12    printf ("final : n = %d, parcial = %ld\n", n, parcial) ;
13    return (parcial) ;
14 }
15
16 int main ()
17 {
18     printf ("Fatorial (4) = %ld\n", fatorial (4)) ;
19     return 0 ;
20 }
```

A execução do código acima gera o resultado apresentado na listagem a seguir. Pode-se observar claramente que, durante as chamadas recursivas à função `fatorial (n)`, vários valores distintos para as variáveis `n` e `parcial` são armazenados na memória:

```
1 inicio: n = 4
2 inicio: n = 3
3 inicio: n = 2
4 inicio: n = 1
5 final : n = 1, parcial = 1
6 final : n = 2, parcial = 2
7 final : n = 3, parcial = 6
8 final : n = 4, parcial = 24
9 Fatorial (4) = 24
```

14.3.3 Alocação dinâmica

Na alocação dinâmica de memória, o processo requisita explicitamente blocos de memória para armazenar dados, os utiliza e depois os libera, quando não forem mais necessários (ou quando o programa encerrar). Esses blocos de memória são alocados na seção `HEAP`, que pode aumentar de tamanho para acomodar mais alocações quando necessário.

A requisição de blocos de memória dinâmicos é feita através de funções específicas, que retornam uma referência (ou ponteiro) para o bloco de memória alocado. Um exemplo de alocação e liberação de memória dinâmica na linguagem C pode ser visto no trecho de código a seguir:

```
1 char * prt ;           // ponteiro para caracteres
2
3 ptr = malloc (4096) ;  // solicita um bloco de 4.096 bytes;
4                        // ptr aponta para o início do bloco
5
6 if (ptr == NULL)      // se ptr for nulo, ocorreu um erro
7     abort () ;        // e a área não foi alocada
8
9 ...                   // usa ptr para acessar o bloco alocado
10
11 free (ptr) ;         // libera o bloco alocado na linha 3
```

Alocações dinâmicas são muito usadas para armazenar objetos em linguagens orientadas a objetos. O trecho de código a seguir ilustra a criação dinâmica de objetos em Java:

```
1 Rectangle rect1 = new Rectangle (10, 30) ;
2 Rectangle rect2 = new Rectangle (3, 2) ;
3 Triangle tr1 = new Triangle (3, 4, 5) ;
```

A memória alocada dinamicamente por um processo é automaticamente liberada quando sua execução encerra. Contudo, pode ser necessário liberar blocos de memória dinâmicos sem uso durante uma execução, sobretudo se ela for longa, como um servidor Web ou um gerenciador de ambiente *desktop*. Programas que só alocam memória e não a liberam podem acabar consumindo toda a memória disponível no sistema, impedindo os demais programas de funcionar.

A liberação dos blocos de memória dinâmicos durante a execução pode ser manual ou automática, dependendo da linguagem de programação usada. Em linguagens mais simples, como C e C++, a liberação dos blocos de memória alocados deve ser feita pelo programador, usando funções como `free()` ou `delete()`. Linguagens mais sofisticadas, como Java, Python e C#, possuem um mecanismo de “coleta de lixo” (*garbage collection*) que automaticamente varre os blocos de memória alocados e libera os que não forem mais necessários [Wilson et al., 1995].

14.4 Atribuição de endereços

Ao escrever um programa usando uma linguagem de programação, como C, C++ ou Java, o programador usa nomes para referenciar entidades abstratas como variáveis, funções, parâmetros e valores de retorno. Com esses nomes, não há necessidade do programador definir ou manipular endereços de memória explicitamente. O trecho de código em C a seguir (`soma.c`) ilustra esse conceito; nele, são usados símbolos para referenciar posições na memória contendo dados (`i` e `soma`) ou trechos de código (`main`, `printf` e `exit`):

```

1 #include <stdlib.h>
2 #include <stdio.h>
3
4 int soma = 0 ;
5
6 int main ()
7 {
8     int i ;
9
10    for (i=0; i< 10; i++)
11    {
12        soma += i ;
13        printf ("i vale %d e soma vale %d\n", i, soma) ;
14    }
15    exit(0) ;
16 }

```

Todavia, o processador do computador precisa acessar endereços de memória para buscar as instruções a executar e seus operandos e para escrever os resultados do processamento dessas instruções. Por isso, quando programa `soma.c` for compilado, ligado a bibliotecas, carregado na memória e executado pelo processador, cada referência a uma variável, procedimento ou função no programa terá de ser transformada em um ou mais endereços específicos na área de memória do processo.

A listagem a seguir apresenta o código *Assembly* correspondente à compilação do programa em linguagem C `soma.c`. Nele, pode-se observar que não há mais referências a nomes simbólicos, apenas a endereços:

```

1 0000000000000000 <main>:
2  0: 55                push  %rbp
3  1: 48 89 e5          mov   %rsp,%rbp
4  4: 48 83 ec 10       sub   $0x10,%rsp
5  8: c7 45 fc 00 00 00 00  movl  $0x0,-0x4(%rbp)
6  f: eb 2f            jmp   40 <main+0x40>
7 11: 8b 15 00 00 00 00  mov   0x0(%rip),%edx
8 17: 8b 45 fc          mov   -0x4(%rbp),%eax
9 1a: 01 d0            add   %edx,%eax
10 1c: 89 05 00 00 00 00  mov   %eax,0x0(%rip)
11 22: 8b 15 00 00 00 00  mov   0x0(%rip),%edx
12 28: 8b 45 fc          mov   -0x4(%rbp),%eax
13 2b: 89 c6            mov   %eax,%esi
14 2d: bf 00 00 00 00  mov   $0x0,%edi
15 32: b8 00 00 00 00  mov   $0x0,%eax
16 37: e8 00 00 00 00  callq 3c <main+0x3c>
17 3c: 83 45 fc 01       addl  $0x1,-0x4(%rbp)
18 40: 83 7d fc 04       cmpl  $0x4,-0x4(%rbp)
19 44: 7e cb            jle   11 <main+0x11>
20 46: bf 00 00 00 00  mov   $0x0,%edi
21 4b: e8 00 00 00 00  callq 50 <main+0x50>

```

Dessa forma, os nomes simbólicos das variáveis e blocos de código usados por um programa devem ser traduzidos em endereços de memória em algum momento entre a escrita do código pelo programador e sua execução pelo processador. A atribuição de endereços aos nomes simbólicos pode ser dar em diversos momentos da vida do programa:

Na edição: o programador escolhe o endereço de cada uma das variáveis e do código do programa na memória. Esta abordagem normalmente só é usada na programação de sistemas embarcados simples, programados diretamente em *Assembly*.

Na compilação: ao traduzir o código-fonte, o compilador escolhe as posições das variáveis na memória. Para isso, todos os códigos-fontes necessários ao programa devem ser conhecidos no momento da compilação, para evitar conflitos de endereços entre variáveis em diferentes arquivos ou bibliotecas. Essa restrição impede o uso de bibliotecas precompiladas. Esta abordagem era usada em programas executáveis com extensão *.COM* do MS-DOS e Windows.

Na ligação: na fase de compilação, o compilador traduz o código fonte em código binário, mas não define os endereços das variáveis e funções, gerando como saída um *arquivo objeto (object file)*², que contém o código binário e uma *tabela de símbolos* descrevendo as variáveis e funções usadas, seus tipos, onde estão definidas e onde são usadas. A seguir, o ligador (*linker*) pega os arquivos objetos com suas tabelas de símbolos, define os endereços de memória dos símbolos e gera o programa executável [Levine, 2000].

Na carga: também é possível definir os endereços de variáveis e de funções durante a carga do código em memória para o lançamento de um novo processo. Nesse caso, um *carregador (loader)* é responsável por carregar o código do processo na memória e definir os endereços de memória que devem ser utilizados. O carregador pode ser parte do núcleo do sistema operacional ou uma biblioteca ligada ao executável, ou ambos. Esse mecanismo normalmente é usado na carga de bibliotecas dinâmicas (DLL - *Dynamic Linking Libraries*).

Na execução: os endereços emitidos pelo processador durante a execução do processo são analisados e convertidos nos endereços efetivos a serem acessados na memória real. Por exigir a análise e a conversão de cada endereço gerado pelo processador, este método só é viável com o auxílio do hardware.

A maioria dos sistemas operacionais atuais usa uma combinação de técnicas, envolvendo a tradução durante a ligação (para o código principal do programa e a construção de bibliotecas), durante a carga (para bibliotecas dinâmicas) e durante a execução (para todo o código). A tradução direta de endereço durante a edição ou compilação só é usada na programação de sistemas mais simples, como microcontroladores e sistemas embarcados. A Figura 14.3 ilustra os momentos de tradução de endereços acima descritos.

²Os arquivos com extensão *.o* em UNIX ou *.obj* em Windows são exemplos de arquivos-objeto obtidos da compilação de arquivos em C ou outra linguagem compilada.




Figura 14.3: Momentos da tradução de endereços.

Exercícios

1. Explique em que consiste a resolução de endereços nos seguintes momentos: *codificação, compilação, ligação, carga e execução*.
2. Como é organizado o espaço de memória de um processo?

Referências

J. Levine. *Linkers and Loaders*. Morgan Kaufmann, 2000.

D. Patterson and J. Henessy. *Organização e Projeto de Computadores*. Campus, 2005.

P. R. Wilson, M. S. Johnstone, M. Neely, and D. Boles. Dynamic storage allocation: A survey and critical review. In *Memory Management*, pages 1–116. Springer, 1995.